```
**************
* DISK-FIXER *          AIDE-MEMOIRE
**************
```

Mouvements Pointeur

U : En Haut, a Gauche
I : En Haut
J : A Gauche K : A Droite
M : En Bas

L : A la valeur d'octet indiquee.
,n : Permet d'indiquer l'octet de Debut d'Ecran.

Commandes d'AFFICHAGE

T : Rotation du Masque : Normal -> Flash -> Inverse.
Y : Filtre : ON <-> OFF
G : Mode ASCII
H : Mode HEXA
B : Mode MIXTE -> o) Basculement
-> .) 1/2 ecran.
N : DECI <-> HEXA
: : Permet le changement de caracteres pointes par le curseur.
RETURN : Meme fonction mais permet d'entrer une serie de valeurs.
ESC pour terminer.
- : Retrouve l'octet perdu.

Commandes de Mouvements de Tampons

Q : Insertion d'Octet.
A : Remplit du curseur a la fin avec la valeur pointee par le curseur au depart.
Sauvegarde : FILL (PLEIN) OK (Y/N) ?
Z : Efface un Octet.
X : Copie le Tampon Principal dans le Tampon de Travail.
? : Test sur le Tampon en cours.

Important

ESC annule la commande.

```
**************
* DISK-FIXER *          AIDE-MEMOIRE
**************
```

Commandes d'E/S

R lit un secteur defini.
E ecrit sur l'autre drive.
S selectionne un nouveau slot ou drive (Ex.: S62).
W ecrit (sur le disque) un secteur defini.

Commandes DIRECTORY

DR lire le cataloque depuis la disquette.
D<barre> exposer le repertoire.
DC change le nom du fichier.
DF etablit le compte des secteurs repertoire adequat, indique pour chaque fichier le nombre de secteurs avant et apres rectification.
DG (SCAN) -> Demande un nom de fichier, Explore le fichier.
DL donne la liste complete des pistes/secteurs d'un fichier determine.
DS classe le repertoire.
DW ecrit le repertoire et la table d'occupation des pistes sur le disque.

Commandes VTOC (Table d'occupation des Pistes ou Table de Volume)

VR lit la table de volume.
V<barre> distribue le schema d'occupation des pistes.
VM donne la carte des fichiers.
(presser immediatement la barre pour affichage un par un).
VF etablit la carte de volume.
permet de voir si la table est a jour.
VE a utiliser pour liberer ou verrouiller certains secteurs.
VW ecrit la table de volume sur le disque.

Mode SCAN (Exploration par commande DG)

<- secteur precedent) Expl. physique => ordre physique.
Basculement Physique-Logique par ESC ou RETURN
-> secteur suivant) Expl. fichier => avec decalage.
;n permet de choisir le nr d'ordre de secteur du fichier.
+ deplace les pages TSL (Liste Pistes/Secteurs)